

Microsoft Outlook 設定方法

(SSL 対応 POP 設定版)

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている Microsoft Outlook で maro-v.jp ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。

■アカウント設定情報

アカウントの種類	POP
メールアドレス	ご自身のメールアドレス (〇〇〇〇@maro-v.jp)
受信メールサーバー	mail.maro-v.jp
送信メールサーバー	mail.maro-v.jp
送信サーバー(SMTP)	587
アカウント名	ご自身のメールアドレス (〇〇〇〇@maro-v.jp)
パスワード	メールパスワード

(1) スタートメニューより Outlook を起動します。



(2) メールアカウントを入力し、[詳細オプション]をクリックし、[自分で自分のアカウントを手動で設定]にチェックを入れ、[接続]をクリックします。

Outlook

メールアドレス


ご自身のメールアドレス(〇〇〇〇@maro-v.jp)

詳細オプション ^

自分で自分のアカウントを手動で設定

接続

(3) [POP]を選択します。



(4) 設定情報を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。

POP アカウントの設定
\$MAIL_ADDRESS (別のユーザー)

受信メール
サーバー mail.maro-v.jp ポート 995
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール
サーバー mail.maro-v.jp ポート 587
暗号化方法 STARTTLS
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信
 既存のデータファイルを使用
参照...

前に戻る 次へ

●サーバー情報

受信メールサーバー	「mail.maro-v.jp」と入力します。
ポート番号	995
このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要	チェックします。
送信メールサーバー	「mail.maro-v.jp」と入力します。
ポート番号	587
暗号化方法	STARTTLS

(6) パスワードを入力し、[接続]をクリックします。

POP アカウントの設定


○○○@maro-v.jp (別のユーザー)

パスワード

前に戻る

接続

(7) アカウントの追加が開始します。



(8) セットアップの完了画面で、他のアカウント追加はしない場合、[完了]をクリックします。以上で設定完了となります。

※[Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する]をしない場合、チェックを外します。

