

Thunder Bird 45.5.1 設定方法

POP

(Windows 版)

- はじめに


本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている

Thunder Bird 45.5.1 で maro-v.jp ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。


■アカウント設定情報

| | |
|--------------|------------------------------|
| アカウントの種類 | POP3 |
| メールアドレス | ご自身のメールアドレス (〇〇〇〇@maro-v.jp) |
| 受信メールサーバー | mail.maro-v.jp |
| 送信メールサーバー | mail.maro-v.jp |
| 送信サーバー(SMTP) | 587 |
| アカウント名 | ご自身のメールアドレス (〇〇〇〇@maro-v.jp) |
| パスワード | メールパスワード |

(1) 画面左下の[スタート]ボタン> [Mozilla Thunderbird]の順にクリックし、プログラムを起動します。



(2) 初回起動時に[Thunderbirdのご利用ありがとうございます]表示後、[メールアカウントを設定する]をクリックします。



(3) 初回起動時にはメールアカウント設定画面が表示されます。
各項目に入力し、[続ける]ボタンをクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 相手側に見えるお名前(任意に設定) 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): ○○○○@maro-v.jp

パスワード(P): アカウントのパスワード

パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G) **続ける(C)** キャンセル(A)

● 設定情報

| | |
|---------|--------------------------------------|
| あなたのお名前 | 名前を入力します。 |
| メールアドレス | ご自身のメールアドレス (○○○○@maro-v.jp) を入力します。 |
| パスワード | メールパスワードを入力します。 |

(4) 自動的にサーバー設定情報等が表示されます。
左下の[手動設定]ボタンをクリックします。

既存のメールアドレスのセットアップ

既存のメールアドレスのセットアップ
現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N): 相手側に見えるお名前(任意) ⓘ

メールアドレス(E): ○○○○@maro-v.jp ⓘ

パスワード(P): ●●●●●●●● ⓘ

パスワードを記憶する(M)

✓ アカウント設定が、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。

プロトコル:
受信サーバー: POP3 mail.maro-v.jp
送信サーバー: SMTP mail.maro-v.jp
ユーザー名:

手動設定(M)... キャンセル(A) 完了(D)

(5) 送受信サーバーの各項目を設定し、[詳細設定] ボタンをクリックします。

※設定情報は下記表をご参照ください。

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N):

メールアドレス(E):

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

| | 受信サーバー | 送信サーバー |
|--------|---|---|
| プロトコル: | POP3 | SMTP |
| サーバー: | <input type="text" value="mail.maro-v.jp"/> | <input type="text" value="mail.maro-v.jp"/> |
| ポート番号: | 110 | 587 |
| SSL: | STARTTLS | STARTTLS |
| 認証方式: | 暗号化されたパスワード認証 | 暗号化されたパスワード認証 |
| ユーザー名: | <input type="text" value="ご自身のメールアドレス"/> | <input type="text" value="ご自身のメールアドレス"/> |

[詳細設定\(A\)](#)

●受信サーバー設定情報

| | |
|-----------|---|
| 受信サーバー | POP3 |
| サーバーのホスト名 | mail.maro-v.jp |
| ポート番号 | 110 |
| SSL | STARTTLS ※「SSL/TLS」を利用する場合、上記ポート番号は「995」になります。 |
| 認証方式 | 暗号化されたパスワード認証 |
| ユーザー名 | ご自身のメールアドレス (〇〇〇〇@maro-v.jp) |

●送信サーバー設定情報


| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 送信サーバー | SMTP |
| サーバーのホスト名 | mail.maro-v.jp ※こちらの項目は任意に設定頂けます。 |
| ポート番号 | 587 |
| SSL | STARTTLS |
| 認証方式 | 暗号化されたパスワード認証 |

※[詳細設定]ボタンが押せない場合

画面右下にある、[再テスト]ボタンをクリックします。

それでも押せない場合は、入力内容に誤りがある可能性があります。入力した内容の確認を行います。


(6) アカウント設定画面が表示されます。画面左下、[送信 (SMTP) サーバ] > [編集] ボタンをクリックします。



(7) 送信 (SMTP) サーバ画面で各項目が正しく設定されているか、確認します。

※設定情報は下記表をご参照ください。

問題がなければ、[OK] ボタンで画面を閉じます。



| | |
|-------|----------------|
| サーバー名 | mail.maro-v.jp |
| ポート番号 | 587 |
| 接続の保護 | 暗号化されたパスワード認証 |
| 認証方式 | STARTTLS |
| ユーザー名 | ご自身のメールアドレス |

(8) アカウント設定画面に戻ります。画面右下の[OK]ボタンを押し、設定は完了となります。

