

Android メール設定方法

AndroidOS4.1.2 版 (POP)

・はじめに

本マニュアルは、Android で maro-v.jp ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。




※本マニュアルでは SONY 製 Xperia A(AndroidOS4.1.2)を使用し、説明しております。

■アカウント設定情報

アカウントの種類	POP
メールアドレス	ご自身のメールアドレス(〇〇〇〇@maro-v.jp)
受信メールサーバー	mail.maro-v.jp
送信メールサーバー	mail.maro-v.jp
アカウント名	ご自身のメールアドレス(〇〇〇〇@maro-v.jp)
パスワード	メールパスワード

■メール設定方法

- ①アプリ一覧画面で、[E メール] をタップします。
- ②メールアドレスとパスワードを入力し、[次へ]をタップします。
- ③[POP3]を選択します。



④受信サーバー設定画面で、各設定項目を入力し、[次へ]ボタンをタップします。



●受信メールサーバー設定

ユーザー名	「ご自身のメールアドレス (OOOO@maro-v.jp)」を入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
POP3 サーバー	mail.maro-v.jp と入力します。
ポート	995 と入力します。
セキュリティの種類	SSL/TLS (証明書をすべて承認) を選択します。
サーバーから E メール削除	削除しないを選択します。



⑤送信サーバー設定画面で、各設定項目を入力し、[次へ]ボタンをタップします。

●送信メールサーバー設定

SMTP サーバー	mail.maro-v.jp と入力します。
ポート	587 と入力します。
セキュリティの種類	SSL/TLS(証明書をすべて承認)を選択します。
ログインが必要	チェックします。
ユーザー名	「ご自身のメールアドレス(○○○○@maro-v.jp)」を入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。



⑥各項目を設定し、[次へ] をタップします。

※お好みに応じて設定します。

⑦各項目を設定し、[次へ] をタップします。

※あなたの名前に入力した内容は、受信側に表示されます。

⑧設定が完了すると、メールが表示されます。

