


このマニュアルは、お使いのパソコンにインストールされている Microsoft Outlook で設定中のメール（〇〇〇〇@maro-v.jp）を新システム移行後も、引き続きご利用いただくための設定になります。



■アカウント設定情報

| | |
|--------------|-----------------------------|
| アカウントの種類 | POP |
| メールアドレス | ご自身のメールアドレス（〇〇〇〇@maro-v.jp） |
| 受信メールサーバー | mail.maro-v.jp |
| 送信メールサーバー | mail.maro-v.jp |
| 送信サーバー（SMTP） | 587 |
| アカウント名 | ご自身のメールアドレス（〇〇〇〇@maro-v.jp） |
| パスワード | メールパスワード |

Outlook を起動し、ファイルのタブを選択します



アカウント情報を表示し「アカウント設定」をクリックして、
表示された一覧から「サーバーの設定」をクリックします。



「POP アカウントの設定」の画面が表示されましたら

受信メールの設定を行います。

「ユーザー名」を「メールアドレス(〇〇〇〇@maro-v.jp)」に変更します。

「サーバー」を「mail.maro-v.jp」に変更します。

「ポート」の数字を「995」に変更します。

「このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要」に「✓」を入れます。

POP アカウントの設定

██████████@haginet.ne.jp

受信メール ^

ユーザー名

パスワード

パスワードを保存する

サーバー ポート

[\[mail.maro-v.jp\] へ変更](#)

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール v

次へ

続いて送信メールの設定を変更します。

「サーバー」を「mail.maro-v.jp」に変更します。

「ポート」の数字を「587」に変更します。

「暗号化方法」を「STARTTLS」に変更します。

「送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です」に✓を入れて
受信メールサーバーと同じ設定を使用するを選択します。

POP アカウントの設定

██████████@haginet.ne.jp

受信メール ▼

送信メール ▲ [mail.maro-v.jp]へ変更

サーバー mail.maro-v.jp ポート 587

暗号化方法 STARTTLS [STARTTLS]へ変更

サーバーのタイムアウト →

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です

- 受信メール サーバーと同じ設定を使用する
- ユーザー名とパスワードを使用してログイン
- メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする

次へ

右下の「次へ」を押して「アカウントが正常に更新されました」が表示されましたら
設定の変更は完了です。