

# Mac Mail 10.1 設定方法

はじめに

本マニュアルは、Mac Mail 10.2 で maro-v.jp ドメインのメールの送受信をするための設定例となります。


■アカウント設定情報

アカウントの種類	POP
メールアドレス	ご自身のメールアドレス(〇〇〇〇@maro-v.jp)
受信メールサーバ	mail.maro-v.jp
送信メールサーバ	mail.maro-v.jp
送信サーバ(SMTP)ポート	587
アカウント名	ご自身のメールアドレス(〇〇〇〇@maro-v.jp)
パスワード	メールパスワード


(1) デスクトップ画面最下部 Dock 内にある[メール]アイコンをクリックし、メールを起動します。




(2) 画面左上にある[メール]>[環境設定]の順にクリックします。



(3) アカウント画面で [アカウント] を選択し、画面左下にある [ + ] ボタンでメニューを表示します。  
[ その他のメールアカウントを追加 ] を選択し、[ 続ける ] ボタンをクリックします。




(4) 氏名、メールアドレス、パスワードを入力し、[サインイン]ボタンをクリックします。



氏名	任意の名前を入力します。(送信先に設定した名前が表示されます)
メールアドレス	ご自身のメールアドレス(〇〇〇〇@maro-v.jp)を入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

(5) 各項目を下記の様に入力し、[ サインイン ]ボタンをクリックします。

※「アカウントの種類」は「POP」をお選びください。



メールアドレス	ご自身のメールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
アカウントの種類	POP を選択します。
受信用メールサーバ	「mail.maro-v.jp」と入力します。
送信用メールサーバー	「mail.maro-v.jp」と入力します。

(6) サーバー設定タブで以下の設定になっているかご確認下さい。

#### 受信用メールサーバー (POP)

「接続設定を自動的に管理」のチェックが「OFF」、

「ポート:」の設定が「995」、

「TLS/SSL を使用」のチェックを「ON」、

#### 送信用メールサーバー (SMTP)

「接続設定を自動的に管理」のチェックが「OFF」、

「ポート:」の設定が「587」、

「TLS/SSL を使用」のチェックを「ON」、

上記設定を確認、変更後「保存」ボタンをクリックします。

The screenshot shows the 'Server Settings' tab in the Mac Mail application. It is divided into two sections: 'POP' and 'SMTP'. Both sections have a red box highlighting the 'Port' field and the 'Use TLS/SSL' checkbox. The 'POP' section shows 'Port: 995' and 'Use TLS/SSL' checked. The 'SMTP' section shows 'Port: 587' and 'Use TLS/SSL' checked. A 'Save' button is highlighted with a red box at the bottom right of the window.

設定は以上となります。